

Einrichten einer neuen VR-NetWorld-Card in der Software Profi Cash (Austausch der Karte)

Die personalisierte VR-NetWorld-Card (HBCI-Karte) wird mit einem festen Laufzeitende ausgeliefert. Hiermit stellen Sie sicher, dass Sie beim Einsatz der Chipkarte immer auf dem aktuellsten Stand der Sicherheitstechnik sind.

Um wie gewohnt in Profi Cash arbeiten zu können, muss die neue Karte zunächst in der Software eingerichtet werden.


Wichtiger Hinweis:

- ⇒ Kontrollieren Sie bitte, ob die Treiber für Ihren Chipkartenleser auf dem aktuellsten Stand sind. Den aktuellen Treiber Ihres Chipkartenlesers finden Sie unter <http://www.reiner-sct.com/support/download/treiber-und-software/cyberjack/>
- ⇒ Stellen Sie sicher, dass Sie Profi cash in der Version 11.0 oder höher installiert haben. Wir stellen unseren Kunden die aktuellen Updates für Profi Cash als Download auf unsere Internetseite zur Verfügung (<https://www.vbu-volksbank.de/updates>)


Einrichten der neuen Chipkarte

Führen Sie zunächst eine Datensicherung aus. Legen Sie danach Ihre neue Karte in den Chipkartenleser und halten Sie die dazugehörige neue PIN bereit.

Öffnen Sie in Profi Cash das Menü „Stammdaten“ und wählen hier „Konten Auftraggeber“ aus.



Es öffnet sich ein Fenster mit den Bankverbindungsdaten, die Profi Cash von der Karte gelesen hat. Vergeben Sie im Feld „HBCI-Kürzel“ eine neue, eindeutige Bezeichnung für die Bankverbindung (z.B. „Volksbank“) und bestätigen diese Eingabe mit „Speichern“.



Datensatz von Sicherheitsdatei/Chipkarte gelesen

HBCI-Kürzel:

Bankleitzahl:


Benutzerkennung:

Kundennummer / -ID:

Kommunikationszugang über TCP/IP: hbcio1.fiducia.de

Nun kommen Sie automatisch zurück in die HBCI-Verwaltung, die Sie bitte über „Beenden“ verlassen.

Profi Cash fragt Sie jetzt, ob das neu vergebene HBCI-Kürzel am gewählten Konto eingetragen werden soll.




Profi cash

HBCI-Kürzel 'Volksbank' bei diesem Konto eintragen?

Dies bestätigen Sie mit „Ja“ und gelangen wieder in die Maske „Konten Auftraggeber“. Hier wird Ihnen jetzt das gerade neu vergebene HBCI-Kürzel angezeigt.

Ihre Änderungen bestätigen Sie mit „Speichern“.

Sofern Sie mehr als ein Konto zu dieser Bankverbindung in Profi Cash eingerichtet haben, fragt das Programm, ob Sie auch weitere Konten dem neuen HBCI-Kürzel zuordnen möchten. Dies bestätigen Sie ebenfalls mit „Ja“.



Profi cash

HBCI-Kürzel 'Volksbank' bei allen Konten zur BLZ 62063263 eintragen?

Anschließend können Sie die Kontoverwaltung über „Beenden“ verlassen.

Jetzt haben Sie Ihre neue Chipkarte erfolgreich eingerichtet. Ab sofort wird von Profi Cash bei jeder Transaktion immer die neue Karte mit der dazugehörigen PIN abgefragt.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07135/178-0 zur Verfügung.